

Произношение – Алфавит

Алфавит

В немецком алфавите 26 букв. К нему также относятся Ä, Ö, Ü и ß. Некоторые буквы в немецком языке произносятся иначе, чем в других языках. В этом уроке объяснены некоторые особенности произношения.

Возьмите зеркало и потренируйтесь!

Умлауты Ä, Ö и Ü

- Краткий Ä [ɛ], например, в слове *kräftig*, произносится как краткий открытый Е [ɛ] (напр.: в слове *Tennis*).
- Долгий Ä [ɛ:], например, в слове *Rumänien*, произносится как долгий закрытый Е [ɛ:] (*lesen*), только с широко открытым ртом.
- Произносите Ö (долгий [ø:], краткий [œ]) как Е, округляя при этом губы как при произнесении О.
- Произносите Ü (долгий [y:], краткий [ʏ]) как I, округляя при этом губы как при произнесении U.
- При произнесении Ö и Ü губы вытягиваются как при свисте или поцелуе.
- Ö и Ü бывают долгими/закрытыми и краткими/открытыми.

Дифтонги AU, EI, ÄU и EU

В немецком языке существует три дифтонга. AU, EI и ÄU/EU. Они представляют собой слитно произносимые сочетания двух кратких гласных.

- [ae]: краткий A + краткий E → пишется как: *ei* (*Leipzig*), *ai* (*Frankfurt am Main*), *ey* (*Meyer*) или *ay* (*Bayern*)
- [ao]: краткий A + краткий O → пишется как: *au* (*Australien*)
- [ɔø]: краткий O + краткий Ö → пишется как: *eu* (*Deutsch*) или *äu* (*Verkäufer*)

ß [s]

ß пишется с маленькой буквы и может стоять только после долгого гласного звука. После краткого гласного звука пишется *ss*. *ss* и *ß* произносятся как глухой согласный S.

SCH [ʃ]

SCH обозначает один звук (*schön*, *Schule*). Воздух с силой выталкивается сквозь стиснутые зубы, губы при этом вытянуты вперёд. Также звук SCH произносится в начале слогов *Sp-* (*Sport*) и *St-* (*Stuttgart*), но не в сочетании *s* + окончание *-chen* (*Häuschen*) → Häus-chen

CH

CH произносится как [x] (в задней части ротовой полости как при храпе) после *u*, *o*, *a* и *au*: *acht*, *suchen*, *Tochter*, *auch*.

CH произносится как [ç] (зубы стиснуты, губы растянуты, воздух выталкивается) после всех остальных гласных, после *l*, *n*, *r* и суффикса *-chen*: *München*, *ich*, *Töchter*.

CH произносится как [k] в сочетании *-chs*, в начале некоторых иностранных слов и в немецких именах собственных: *Sachsen*, *sechs*, *Chor*, *Chemnitz*

J

В большинстве слов J произносится как один звук [j] без дополнительных призвуков: *Japan* произносится как [ˈja:pan], *Juli* как [ˈju:li].

Лишь в некоторых иностранных словах (напр.: *Jeans*) j произносится как английский [dʒ] или [ʒ] в слове *Journalist*.

Z

Z произносится как [ts].

V

V чаще всего произносится как [f] (*Vorname*, *Hannover*), и лишь в некоторых иностранных словах как /w/ [v] (*Visum*).

W

При произнесении звука W верхние зубы касаются нижней губы. В отличие от английского немецкий звук W не является губным.